

# Configuración Genérica

Formulario par introducir la denominación del Proyecto, zona horaria y coordenadas geográficas.

### Configuración Genérica ?

**Descripción del Proyecto**  
Demo

**Zona Horaria**  
Europe/Madrid ▼

<b>Latitud</b> 39.46513000	<b>Longitud</b> -0.37268000
-------------------------------	--------------------------------

✓

# Configuración Módulo

Desde esté menú podemos editar los diferentes parámetros, tipos y valores de los módulos.

## Configuración Módulo



Parámetro	Tipo	Valor	
a002.base.roundDays	Integer	25	
a002.climod	Integer	131	
a002.fixed.itm.cls	Integer	84	
a002.fixed.roundDays	Integer	25	
a002.ivc.tax	Integer	-19	
a002.ivc.taxName	String	Retención IRPF	
a002.wrk.description	String	Despacho %rom_name% en %breadcrumb%	
cnt.climod	String	126	

### Parámetros

Parámetro	Descripción
a002.base.roundDays	Indica a partir de qué número de días se considera un mes completo para el término BASE
a002.climod	Proyecto que almacena los datos de facturación
a002.fixed.itm.cls	Clase de las líneas de Facturación del concepto FIJO
a002.fixed.roundDays	Indica a partir de qué número de días se considera un mes completo para el término FIJO
a002.wrk.description	Descripción para las líneas de contadores
cnt.climod	Lista de proyectos que contienen contadores

## Usuarios

Desde este formulario podemos dar de alta nuevos usuarios y asignarles los permisos.

Usuarios



Nombre de Usuario	A	B	C	F	G	M	O	Z	*
usuario@avfsmartcontrol.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
info@avfsmartcontrol.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
usuario@avfsmartcontrol.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
usuario@avfsmartcontrol.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
usuario@avfsmartcontrol.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Permisos Usuarios

Los permisos seleccionables son los siguientes:

## Permisos

Árbol	
A	Edición Árbol
B	Edición Estancias
C	Edición Contadores
Facturación	
F	Facturar Estancia
G	Facturar en Bloque
Informes	
M	Informes Sencillos
O	Informes Ampliados
Control Acceso	
Z	Configuración Módulo
*	Acceso Total

From: <http://doc.avfsmartcontrol.com/> - Documentación

Permanent link: <http://doc.avfsmartcontrol.com/doku.php?id=es:main:config&rev=1720436151>

Last update: 08/07/2024 10:55

